



## Parâmetros de picking

Para utilizar o *picking*, o depositante deve ter configurado em seu **Contrato - WMS60013**, dentro da **Proposta**, na classe de **Manipulação**, um serviço com uma atividade atrelada ao **Tipo de Processo 104**:

Logística > Wms > Configuração Comercial/Operacional > Contrato

WMS60013(1):admlog/11

WMS60013 - Contrato

Proposta

Incluir Copiar Modificar Excluir Pesquisar Validação Operac. Versão Anterior Primeiro Anterior Seguinte Último Sair

Proposta: 38-01 Cadastro: 19/02/2018 Responsável: admlog

Contrato: SVTOT-01 Depositante: 38 A.S. SVTOT

Validade inicial: 19/02/2018 Fim: 01/01/2025

Versão inicial: 21/07/2020 15:32:23 Fim: / / : : Moeda: 1 REAL

Situação: Ativo Proposta IBT:

1 - Configuração Operacional 2 - Inventário

*Classe	Descrição	Dias/Horários	*Serviço	Descrição	Pré-requisitos
CL0001	RECEBIMENTO		SV0006	ARMAZENAGEM	
CL0002	MANIPULACAO		SV0007	TRANSFERENCIA ENTREENDereco	
CL0003	EXPEDICAO		SV0012	RESSUPRIMENTO	

Tipo processo	Descrição	*Atividade	Descrição	Gera O.S automático	Medição
104	RESSUPRIMENTO PICKING	AT0012	RESSUPRIMENTO PICKING	<input type="checkbox"/>	

No programa de cadastro de **Item - MAN10021**, aba **WMS** o parâmetro **Utiliza picking?**, deve estar marcado para que o item possa ser considerado como picking.



# Processo de picking (WMS - Linha Logix)



Logística > Wms > Cadastros Gerais > Itens > Cadastro Unificado de Itens

MAN10021(1):admlog/11

Cadastro de Item

Incluir Copiar Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Reservas Provisórias Texto Inf. Compl. Sair

Item

Tipo do item: COMPRADO

Família: 1 GENÉRICO Grupo controle estoque: 5 WMS

Item: 1 Item barra: 23

PDM: Unidade de medida: LT LATA

Descrição: PESSEGO MALATO

Depositante: 30 Item depositante: 1

Item WMS

1 - Geral 2 - Estoque 3 - Controle Validade 4 - Segurança

Classificação ABC: A

Modo de atendimento do SKU: Atende com SKU único

Unid. medida fiscal depositante: LT LATA

Permite conversão unidade de medida  Unidade de medida fracionada  Classificação permanente

Permite palete misto  Utiliza picking  Estoque picking com etiqueta

Permite saída física não regularizada

IMPORTANTE: O parâmetro **Estoque picking c/ etiqueta**, indica um funcionamento de *picking* que inicialmente não será explicado nesse documento, logo, ele deve ser mantido desmarcado nesse primeiro momento.

## Mapeamento de picking

Inicialmente devem ser criados endereços, podendo para esse processo ser utilizado qualquer um dos programas de criação de endereço **WMS6101**.

Apenas poderão ser cadastrados como endereços de picking, os endereços que estiverem cadastrados com a **funcionalidade** de picking.



## Processo de picking (WMS - Linha Logix)



Logística > Wms > Cadastros Gerais > Estrutura Física > Endereços detalhado

WMS60096(1):admlog/11

**Endereço**

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Bloqueio / Liberação Sair

Local/Prédio: LC00000001 ARMAZEM GERAL

Área/Subárea: 1 ALIMENTOS - ENLATADOS AL ENLATADOS

Endereço: 8242 END PICKING AUTOMA DEP 100022 EZS END PICKING AUTOMA  Ativo

Coordenadas

Bloco: 1 Rua: 1 Coluna: 1

Andar: Colm coluna: Colm andar:

**Funcionalidade:** 4 PICKING

Altura: 200,0000

Tipo estrutura: 2 BLOCADO Largura: 200,0000

Rotatividade: ALTA Comprimento: 200,0000

Peso máximo: 999.999,0000 % peso máximo: 999 Qtd. palete padrão: 200

Térreo?  Cativo?  Restrito?  Ocupado?  Judicial?

Bloqueado? Data/Hora Bloqueio/Liberação: / / : :

Tipo bloqueio: Liberado Motivo Bloqueio/Liberação:

Habilitado?

Observação:

Reservado? Movimento:

Inventário? Número:

Colméia? Quebras:

As configurações de altura, largura, comprimento, volume e quantidade de paletes serão apenas informativas no endereço de *picking*, ou seja, elas não são utilizadas para o teste de capacidade do endereço, no picking essa validação é diferente do armazém.

Após criar os endereços, será necessário relacionar o **item/SKU** ao **endereço de Picking - WMS6790**. Neste programa é possível visualizar todos os **SKU's** disponíveis para expedição e qual/quais os endereços estão mapeados para o mesmo.

Ao relacionar um endereço a um item/**SKU** alguns parâmetros devem ser informados: a **quantidade mínima** pode ser zero ou múltipla da quantidade de itens do **SKU** padrão do item e a **quantidade máxima** que deve múltipla da **quantidade** de itens do **SKU** padrão.



# Processo de picking (WMS - Linha Logix)



Logística > Wms > Expedição > Cadastros > Parâmetros Ressuprimento Picking/Endereço Produção

WMS6790(1).admlog/11

Parametrização Ressup. Endereço Produção/Picking

Modificar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Ressuprimento Manual Sair

Depositante: 30 DEPOSITANTE MANTIS S/A  
Item: 1 PESSEGO MALATO  
Item depositante: 1 PESSEGO MALATO  
SKU: 1-01 1-01  
Quantidade de item SKU: 1 Quantidade de item SKU padrão: 10

Endereços

Local/prédio	Bloco	Rua	Coluna	Andar	Colm coluna	Colm andar	Funcionalidade	Qtd mínima (SKU)	Qtd máxima (SKU)	Habilitado	Cativo
LC00000001	1	1	1				PICKING	0	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nesta cadastro, são exibidas informações úteis, como as coordenadas do endereço, se o endereço está habilitado e se é cativo, a quantidade de itens do **SKU** do(s) endereço(s) mapeados e do **SKU** padrão do item.

A flag **Habilitado** indica se o endereço mapeado está apto a receber itens.

O **Cativo** indica que apenas aquele Item/SKU pode ser armazenado no referido endereço.

São disponibilizados ainda mais alguns facilitadores para o cadastro, dentre os quais vale ressaltar, a seleção de endereços.

A seleção de endereços é uma consulta a endereços com funcionalidade de *picking* que permite que vários endereços sejam selecionados de uma única vez e carregados para o grid de endereços mapeados, esta tela é acionada pelo botão lupa, conforme *prints*:

Logística > Wms > Expedição > Cadastros > Parâmetros Ressuprimento Picking/Endereço Produção

WMS6790(1).admlog/11

Parametrização Ressup. Endereço Produção/Picking

Modificar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Ressuprimento Manual Sair Confirmar Cancelar

Depositante: 30 DEPOSITANTE MANTIS S/A  
Item: 1 PESSEGO MALATO  
Item depositante: 1 PESSEGO MALATO  
SKU: 1-01 1-01  
Quantidade de item SKU: 1 Quantidade de item SKU padrão: 10

Endereços

Local/prédio	Bloco	Rua	Coluna	Andar	Colm coluna	Colm andar	Funcionalidade	Qtd mínima (SKU)	Qtd máxima (SKU)	Habilitado	Cativo
							RECURSO	0	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Processo de picking (WMS - Linha Logix)



Logística > Wms > Expedição > Cadastros > Parâmetros Ressuprimento Picking/Endereço Produção

WMS6790(1).admlog/11

Parametrização Ressup. Endereço Produção/Picking

Coordenadas do WMS

Pesquisar por: Local

Contém

Local	Área	Tipo Estrutura	Função	Endereço	Coordenada 1	Coordenada 2	Coordenada 3
LC00000001	1	2	4	8242 B1	R1		
LC00000001	8	2	4	2908 PIC1	R2		
LC00000001	1	2	12	74830 CO	PA		
LC00000001	13	2	12	74831 CO	PA		
LC00000001	13	2	12	74833 DE	CO		
LC00000001	13	2	12	74798 PR	1		
LC00000001	13	2	12	74799 PR	1		
LC00000001	13	2	12	8060 PROD	1		
LC00000001	9.2	9	4	3108 9.21	R1		
LC00000001	9.2	9	4	3109 9.22	RUA1		
LC00000001	9.2	9	4	3110 9.23	RUA1		
LC00000001	9.2	9	4	3111 9.24	RUA1		
LC00000001	9.2	9	4	8082 9.25	RUA1		
LC00000001	9.2	9	4	8183 BL01	RUA4		
LC00000001	9.2	9	4	8184 BL1	R01		
LC00000001	9.2	9	4	8185 BL1	RUA1		

Habilitado  Cativo

## RESSUPRIMENTO

A validação de capacidade em endereço de *picking*, verificará a quantidade máxima de **SKUs** cadastrados para o mesmo.



## Ressuprimento Manual

É o processo onde o usuário manualmente manda ressuprir os endereços previamente cadastrados para o *picking*. O programa de ressuprimento manual é o **WMS6234**.

Informar os dados a serem pesquisados, em seguida clicar em Pesquisar, onde sistema irá verificar os endereços para ressuprir.

Logística > Wms > Expedição > Picking > Análise E Geração Ressuprimento

WMS6234(1).admlog/11

Ressuprimento Manual

Expedição Capacidade Drop-Point Parâmetros Sair

Depositante: 30 DEPOSITANTE MANTIS S/A

Item depositante: 1 PESSEGO MALATO

Categoria item: 1 ALIMENTICIO

SKU: 1-01

Local/Prédio: LC00000001 ARMAZEM GERAL

Área/subárea: 1 ALIMENTOS - ENLATADOS

Endereço: 8242 END PICKING AUTOMA DEP 100022 EZS Mais filtros

Situação endereço:  Crítico  Alerta  Normal

Abaixo mínimo?:  Sim  Não  Ambos Configurado ressuprimento online?:  Sim  Não  Ambos Base cálculo qtd. planejada ressuprir:  Saldo futuro  Saldo disponível

Pesquisar Gerar ressuprimento

Sel	Endereço	Situação endereço	Abaixo mínimo?	Item depositante	Descrição	SKU	Descrição	Qtd itens do SKU	Qtd mínima	Qtd máxima	Saldo estoque	Previsão ressuprimento	Saldo futuro	Saldo reservado
<input checked="" type="checkbox"/>	END PICKING A		<input checked="" type="checkbox"/>	1	PESSEGO MALATO	1-01	1-01	1,000000	0,000000	20,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Dentre os campos do filtro vale destacar a funcionalidade parâmetro:

**Abaixo mínimo**, se marcado, apenas os endereços de *picking* que possuam saldo abaixo do mínimo serão exibidos para análise e quando desmarcado todos os endereços serão exibidos, independente do saldo.

Após pesquisar será exibida uma lista dos endereços, item e **SKUs** mapeados para o *picking*. É também exibido o saldo físico do item no endereço na coluna **Saldo Estoque**.

A informação nas colunas **Qtd mínima** e **Qtd máxima**, são as que foram informadas na parametrização do endereço e estão aqui apenas para facilitar o entendimento. Com o mesmo objetivo também é exibida a quantidade de itens do **SKU**.

Essa tela de análise permite que o usuário indique quais os endereços que serão ressupridos, onde o usuário pode marcar os endereços que deseja ressuprir e desmarcar os que não.

Por default essa flag vem marcada quando o saldo do endereço já está abaixo do mínimo e desmarcada caso contrário.

Apenas será possível gerar ressuprimento para um endereço caso a quantidade planejada seja maior que zero, vale lembrar que, apenas quantidades múltiplas do **SKU padrão** podem ser utilizadas para o *picking*, ou seja, se o item possuir um **SKU unitário** cadastrado no *picking* e o padrão do armazém seja um **SKU** com 25 unidades, mesmo que o endereço tenha capacidade para receber 24 unidades não pode ser gerado ressuprimento manual. Apenas quando puder receber pelo menos 1 **SKU** padrão do item é que o ressuprimento manual pode ser gerado.

## Ressuprimento On-line



## Processo de picking (WMS - Linha Logix)



O processo de ressuprimento on-line consiste na utilização do **Agendador de Tarefas - JOB0003** para executar o programa **WMS6229** para a geração automática do processo de ressuprimento. A cada execução parametrizada no **JOB** será realizada uma busca nos endereços de *picking* e verificado qual está abaixo do mínimo, para cada endereço encontrado nessa situação será gerado um processo de ressuprimento. Para o cadastro do **JOB0003** devem ser configurados o período e as datas e horários que o mesmo será executado:

Administração Logix > Controle Geral > Gerenciador Agenda de Tarefas > Agenda de Tarefas

JOB0003(1):admlog/11

Agendador de Tarefas Logix

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Ultimo Lista Processar Relatório Sair Confirmar Cancelar

**Gatilho:** 71 RESSUPRIMENTO

**Objetivo:** RESSUPRIMENTO

**Responsável:** admlog ADMINISTRADOR LOGIX

**E-mail responsável:** admlog@totvs.com.br Não enviar

**Especificação de Execução**

**Data início execução:** 01/01/2022 00:00:00

**Data fim execução:** 02/01/2022 23:59:59

**Hora:** \*

**Minuto:** 01,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,00

**Dia:** \*

**Dia da semana:** \*

**Mês:** \*

**Situação:** Pendente

**Tarefas**

*Sequência	*Programa	Rotina	Observação	Dependentes	Parâmetros
1	wms6229				2

O programa que deve ser parametrizado nas tarefas é o **WMS6229** e no campo **Parâmetros** para a sua execução devem ser cadastrados a **Empresa** e o **usuário**

O **JOB** do ressuprimento on-line será executado para as configurações previamente cadastrados no **WMS6233**. Nesse programa é possível fazer o cadastro em três níveis: apenas o depositante; depositante e item; e depositante, item e **SKU**:



WMS6233(1):admlog/11

Retorna ao menu anterior.

11 PARÂMETROS PICKING ON-LINE

Depositante:	30	DEPOSITAN
Item:	1	PESSEGO MALATO
Item depositante:	1	PESSEGO MALATO
SKU:	1-01	1-01
Categoria item:		
Ativo:	<input checked="" type="checkbox"/>	

Inclusão efetuada com sucesso.

Opção  
Primeiro  
Último  
Ressuprir agora

## Ressuprimento por Demanda

O ressuprimento por demanda é um processo de ressuprimento que ocorre durante o processamento da onda de separação, quando existe a necessidade da geração de um processo de ressuprimento para atender à solicitação de carga.

O funcionamento da onda de separação é totalmente determinado pelos parâmetros informados no item e/ou contrato. Uma vez que não foi possível atender à solicitação com itens do armazém tem início o processo de *picking*. A busca do *picking* na geração da onda é dividida em três etapas.

Na primeira é verificado se existem itens disponíveis que já estejam em endereços de *picking*, caso encontre realiza a reserva desses itens para atender à solicitação. Caso não tenha sido atendida a quantidade solicitada passa para a segunda etapa do *picking* onde é verificado se existem movimentos agendados para ressuprir os endereços de *picking*, e de forma idêntica à anterior, caso encontre itens disponíveis fará a reserva.

Quando as duas primeiras etapas não são suficientes para atender a quantidade solicitada é gerado então um processo de ressuprimento, chamado de ressuprimento por demanda. O processo de ressuprimento por demanda consiste na geração de um processo de ressuprimento para reabastecer o *picking*.

O processo de ressuprimento por demanda possui algumas particularidades em relação aos demais que são:

- Não verifica a capacidade do endereço, tem o conceito de que, se está sendo solicitado o produto precisa ser disponibilizado no *picking*, ou seja, pode gerar um ressuprimento maior que a capacidade física mapeada nos parâmetros do ressuprimento;
- O processo de ressuprimento pode ser gerado com a quantidade maior que a necessária para atender à solicitação de carga, isso pode acontecer caso a quantidade necessária não seja múltipla do **SKU** padrão do item, ou seja, o ressuprimento sempre será de uma quantidade múltipla do **SKU** padrão.

Para que no ressuprimento de Picking por demanda, seja considerada a capacidade máxima do endereço ao invés de ressuprir apenas a quantidade da demanda, deixando o endereço parcialmente ocupado, ou a etiqueta completa, o que



poderia ocasionar o estouro da capacidade do endereço, deve ser marcado o parâmetro **Ressup. por demanda gera cap. máx. mapeamento item**, disponível na opção **Ressuprimento** do programa **WMS60013 - Contrato**.

### Separação para Ressuprimento

O programa de coletor **WMS6238** faz a execução do processo de ressuprimento. É nesse programa que aparecem os movimentos de ressuprimento pendentes para ressuprir os endereços de *picking*. Seu funcionamento consiste basicamente em dois processos, onde no primeiro é retirado o item do armazém e colocado no equipamento e depois do equipamento é movimentado para o endereço destino.

```
127.0.0.1 - Pu... RESSUPRIMENT WMS6238
127.0.0.1 - Pu... RESSUPRIMENT WMS6238
127.0.0.1 - Pu... RESSUPRIR WMS6328
127.0.0.1 - Pu... RESSUPRIM WMS6238

RESSUPRIMENT WMS6238
Usuario: totvs02
Endereco origem
  QCO1 K 9 3
  E QCO1 K 39 5
  E QCO1 K 41 5
  E HID1 3
  E QCO1 DOCA 51
  E INFL C 38 3
  E INFL D 13 3
  E INFL BLC 1 1
  E INFL DOCA 1

F10-Teclas

RESSUPRIMENT WMS6238
End origem
  E QCO1 K 41 5
Identif/SKU/QT
101080801194301296
20032 2.000
101080801194301296
20032 10.00

Cod barras/Identif:
F10-Teclas

RESSUPRIR WMS6328
Ressuprimento
Confirma a
retirada de 2.000
SKUS 20032?
Confirma (S/N)?

RESSUPRIM WMS6238
Realizando a
movimentacao do
armazem para o
equipamento.
```

Na tela inicial do programa é exibida a lista dos endereços de armazém que possuem itens para buscar e levar para o *picking*, nessa tela o usuário deve escolher o endereço que irá buscar itens. Estando no endereço informado é apresentada uma lista com as identificações e quantidades a serem buscadas no mesmo. Nesse momento é solicitada a entrada da identificação de estoque e em seguida é solicitada a confirmação da retirada da quantidade previamente definida no processo de movimentação. Esse processo é idêntico ao da separação, inclusive, caso a quantidade solicitada seja menor que o saldo da identificação de estoque ocorrerá à geração de uma etiqueta virtual para a quantidade retirada e a quantidade restante fica com a identificação física. Após a confirmação desse processo o item é movimentado para o equipamento.

Uma vez no equipamento o item deve ser descarregado, entretanto, podem ser separados vários itens até atingir a capacidade física do equipamento e depois realizar a descarga dos mesmos. O processo de descarga pode ser acionado tecla **F7**. A tela inicial do processo de descarga do equipamento exibe uma lista dos endereços destinos com o **SKU** e a quantidade a ser descarregada no mesmo. Escolhendo um dos destinos que se tem itens para descarregar o mesmo deve ter o código de barras informado (bipando). Depois de indicado o endereço de *picking* que será ressuprido é exibida uma lista com os **SKUs** e quantidade a serem descarregadas, nessa tela deve-se escolher qual será descarregado e após isso será solicitada a confirmação. Uma vez confirmado esse processo, será realizada a movimentação do produto do equipamento para o endereço de *picking* destino e o processo de ressuprimento estará concluído.





## Processo de picking (WMS - Linha Logix)



Logística > Wms > Configuração Comercial/Operacional > Contrato

WMS60013(1):admlg/11

Expedição - Plano/Onda

Incluir Copiar Modificar Excluir Pesquisar Modificar Sair

Ajuda

Menu

- Recebimento
- Processamento de Pedidos/NF
- Expedição-Diversos
- Expedição-Plano/Onda
- Expedição-Separação/Conferência
- Expedição-Pesagem
- Expedição-Paletização
- Expedição-Embarque/Fiscal
- Formas de expedição
- Movimentação interna
- Check List
- Equipes de trabalho
- Proposta
- Cross-Docking
- Recall
- Ressuprimento
- Outros
- Pendências

Só expede picking

Armazém só expede identificação completa

Agrupa reserva validações onda

Armazém só expede palete completo

Gera plano e onda separação automáticos

Gera ondas/listas de separação em processo único

Destino troca propriedade:

Formas agrupamento planejamento automático

Número viagem  Classificação de risco  Transportadora

Rota  Destinatário  Depositante

Informações para quebra no planejamento automático

Volume mínimo:  Volume máximo:

Peso mínimo:  Peso máximo:

Valor mínimo:  Valor máximo:

Número máximo entregas:

Formas agrupamento onda automática

Transportadora  Rota  Destinatário

Local/Prédio  Área/Sub-Área  Categoria item  Solicitação de carga

Busca do estoque pelas coordenadas do endereço

Os três primeiros parâmetros serão utilizados durante a geração da onda de separação para determinar de onde serão retirados os produtos.

Esses parâmetros somente serão analisados se o item que está sendo processado na geração da onda utilizar *picking*, parâmetro utiliza *picking*.

- **Armazém só expede identificação completa:** indica que, mesmo o item possuindo *picking*, será feita uma procura no armazém por identificações que atendam total ou parcialmente a quantidade solicitada, desde que a mesma possa ser utilizada sem a necessidade de realizar divisão de estoque, ou seja, apenas a identificação completa poderá ser retirada do armazém;
- **Armazém só expede palete completo:** indica que, mesmo o item possuindo *picking*, será feita uma procura no armazém por identificações que atendam total ou parcialmente a quantidade solicitada, desde que a mesma possa ser utilizada sem a necessidade de realizar divisão de estoque e possua a quantidade de itens de um palete completo do item, ou seja, apenas um palete completo poderá ser retirado do armazém;
- **Só expede *picking*:** quando esse parâmetro está habilitado não será realizada nenhuma busca no armazém, apenas itens de *picking* serão utilizados para atender à solicitação;

O último parâmetro, *picking* busca palete incompleto não é utilizado na geração da onda de separação e sim no processamento de reabastecimento de endereço de *picking*.

- ***Picking* busca palete incompleto:** é utilizado para indicar que a busca de itens para ressuprir o *picking* deve priorizar paletes incompletos, ou seja, quando for feita uma solicitação de ressuprimento, inicialmente serão procurados por paletes incompletos para atender a quantidade solicitada, caso a quantidade disponível não seja suficiente, serão utilizados paletes completos para atender a mesma. Os parâmetros que estão configurados no contrato do depositante apenas serão utilizados no caso de o item não possuir esses mesmos parâmetros



## Processo de picking (WMS - Linha Logix)



configurados especificamente no cadastro de itens (**MAN9922/MAN10021**). Através do cadastro do item é possível parametrizar o funcionamento do *picking* individualmente para cada um dos itens. Na Figura 12 é possível verificar que o item possui os mesmos parâmetros disponíveis para a configuração do *picking* e os mesmos possuem as funcionalidades explicadas anteriormente. Vale ressaltar que, a predominância é sempre a configurada no item, apenas será utilizada a configuração no contrato caso o item não possua a configuração cadastrada.

### Importante:

No contrato o parâmetro **Gera ressurgimento separação**, caso esteja habilitado fará uma verificação ao final do processo de separação em um endereço de *picking*, verificando se o saldo do endereço está abaixo do mínimo, gerando um processo de ressurgimento para o mesmo.

Logística > Wms > Configuração Comercial/Operacional > Contrato

WMS60013(1):adml0g/11

WMS60013 - Contrato

Incluir Copiar Modificar Excluir Pesquisar Versão Anterior Primeiro Anterior Seguinte Último Sair

Menu

- Recebimento
- Processamento de Pedidos/NF
- Expedição-Diversos
- Expedição-Plano/Onda
- Expedição-Separação/Conferência
- Expedição-Pesagem
- Expedição-Paletização
- Expedição-Embarque/Fiscal
- Formas de expedição
- Movimentação interna
- Check List
- Equipes de trabalho
- Proposta
- Cross-Docking
- Recall
- Ressurgimento**
- Outros
- Pendências

Ressurgimento

Modificar Sair

Ajuda

Permitir troca de identificação no picking:

Não permite  
 Sim, sem reservas  
 Sim, com reservas

Quebra FIFO na troca de identificação no picking?  
 Quebrar FIFO no ressurgimento?  
 Priorizar paletes incompletos no ressurgimento?  
 **Gerar ressurgimento na separação?**  
 Ressup. por demanda gera cap. max. mapeamento item  
 Ressuprir somente tipo estoque/restrição padrão?

Considerar somente identificação completa no:

Ressurgimento manual/online  
 Ressurgimento pós separação  
 Ressurgimento por demanda

Situação do endereço de picking

Percentual status CRÍTICO até: 25,000  
Percentual status ALERTA de: 25,001 até: 75,000  
Percentual status NORMAL a partir de: 75,001

Depositar 38 com processamento de Armazenagem (Faturamento) pendente.  
Data do último processamento encontrada: 24/07/2020.

O programa **WMS6366 - Picking p/ Armazém**, permite a movimentação do *picking* para o armazém, nesse programa é possível transferir o estoque do *picking* para o armazém.

Apenas os **SKUs** que possuem o parâmetro **Permite expedição do SKU?** marcado poderão ser mapeados no *picking*. Esse parâmetro encontra-se no **MAN10021**, aba **WMS**, botão **SKU**.

Um item/**SKU** pode ter vários endereços de *picking* mapeados no programa **WMS6187**.