



GSCLIENT – INSTALAÇÃO NO WINDOWS

Sumário

INSTALAÇÃO DO GSCLIENT NO WINDOWS	3
DOWNLOAD	3
REQUISITOS BÁSICOS	10
<i>Liberações no Firewall (Saída):.....</i>	<i>10</i>
<i>Microsoft .NET Framework 4.5.....</i>	<i>10</i>
<i>Serviços do Windows (OS):</i>	<i>10</i>
<i>Versões do Windows (OS) suportada:</i>	<i>10</i>

INFORMAÇÕES PÚBLICAS

Este documento é propriedade da GSURF e contém informações públicas, permitindo sua divulgação.

Histórico de Revisões



Publicação Inicial		
Revisão de documento	Anderson Hoffmann	12/03/2018 – v1.0
Revisão de documento	Rafael Frasson	28/06/2018 – v2.0
Revisão de documento	Anderson Hoffmann	02/07/2019 – v2.1

INSTALAÇÃO DO GSCLIENT NO WINDOWS


DOWNLOAD




Link para download <https://gsurf.com.br/lib/win/gclient.zip>


Descompactar e executar o 'setup.exe'

 GSurfRSA_Listener_Setup	04/01/2017 11:23	Pacote do Windows...	1.754 KB
 setup	04/01/2017 11:23	Aplicativo	425 KB

Se não estiver instalado o '*Microsoft .NET Framework 4.5*' o instalador irá fazer o download e instalar antes de prosseguir. Neste caso clicar em '**Aceito**'











IP = Endereço IP do servidor onde está sendo executado o software GSServer. Se você não possui este serviço instalado em sua rede, deixar EM BRANCO


Serviço = O nome do serviço a ser utilizado (informado pela GSURF)

Porta = Porta que será aberta localmente. Default é 4096






Para iniciar o serviço, abrir a console de serviços do Windows e ativar o **‘GSurfRSA Listener’**




Dois processos serão iniciados e podem ser vistos pelo **‘Gerenciador de Tarefas do Windows’**:

GScliCom.exe = Responsável comunicação segura

GScliSvc.exe = Responsável pelo serviço




A porta será aberta localmente utilizando endereço 127.0.0.1 (*este endereço não permite conexão fora do computador que esta executando o serviço*)



Os arquivos serão instalados em **'C:\Arquivo de Programas(x86)\GSurf\GSurfRSA Listener'**

Neste diretório está o arquivo de configuração **'Listener_Service.exe.config'** com as informações de IP, SERVICE e PORT utilizados durante a instalação. Você pode alterá-los a qualquer momento, sendo necessário reiniciar o serviço **'GSurfRSA Listener'** para que tenha efeito



REQUISITOS BÁSICOS

Liberações no Firewall (Saída):

187.103.176.0/20 443 UDP, 443 TCP, 55844 TCP e 55845 TCP

189.85.171.160/28 443 UDP, 443 TCP, 55844 TCP e 55845 TCP

18.231.194.64/26 443 UDP, 443 TCP, 55844 TCP e 55845 TCP

DNS local 53 UDP (resolução de nomes)

O Windows (OS) deverá estar com as Atualizações e Service Pack em dia

Microsoft .NET Framework 4.5

Se houver acesso internet disponível, o instalador já faz o download e instala automaticamente caso necessário

Serviços do Windows (OS):

Testador de instrumentação de gerenciam. do Windows

Windows Installer

Versões do Windows (OS) suportada:

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

**Esta página foi intencionalmente deixada em branco para
indicar o fim deste documento.**