





Su mári o

Sum	ári o	1
Regis	stro de Consdidação de Carga	3
1. 1	Procedi mento para Utilização	
	11111 Para cadastrar um Lote <i>master</i>	3
	11112 Para cadastrar um Lote fil ho	
	1112 Cadastro de acondidiona mento	
	11121 Acondi di ona mento	
	1113 Cadastro de pl ano unitização	
	11131 Plano de unitização	4
	1114 Geração e Execução da OS de Ova no processo de Consdidação	4
	1.1.1.5. Geração Lote <i>Master</i> Documental	4
1. 2	Geração do Estoque Físico para Lote <i>MASTER</i> - Consdidação	4

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados





Processo de Consdidação de carga.

Registro de Consdidação de Carga

O registro de consdidação da carga é realizado no **Módul o Aduaneiro** / **Menu Consdidação**, com o objetivo de fazer o Registro da capa da consdidação.

1.1 Procedi mento para Utilização

1111 Cadastro de consolidação

No módul o Aduaneiro, acessar o menu Processos, opção Consdidação.

1.1.1.1 Para cadastrar um Lote *master*

Informar conforme Descrição dos campos:

- Data consdidação: Data da consdidação do lote master,
 - Documento. master (ano, tipo, número): Campos emtela que compõemo documento master,
- Lote *master*: Apenas informativo;
- Qt.d. lotes filhotes: Quantidade de lotes filhotes que serão informados na aballote filho, sendo que este número será exigido para geração do lote *master*;
- Quanti dade de vd umes: Apenas i rf or mati vo;
- Peso (kg): Apenas informativo;
- Val or **QF** (dd ar): Apenas infor mativo;
- Reserva/ booking. Número da reserva utilizada para o lote master,
- Ti po conhecimento: Ti po de conhecimento que será informado para ol de master;
- Nú mer o: Conheci ment o do lote master,
- Emissão conhecimento: Data de emissão do conhecimento informado:

1.1.1.2 Para cadastrar um Lote fil ho

Informar conforme Descrição dos campos:

- Lotes (exportação): Infor mar/pesquisar umlote;
- Botão associar: Associa ao lote *master*, ol de filho que esteja disponível no campo lides (exportação);
- Botão desassociar: Desassocia o lote selecionado na *grid*
- Botão consdidar: Consdida os lotes filhos no lote master,

At enção: Obrigatório a informação de um lot e fil ho para a consolidação de um lot e master.

1112 Cadastro de acondiciona mento

No módulo **Aduaneiro**, acessar o menu **Processos**, opção **Consolidação**, no botão **Outras Ações — Acondiciona mento**.

1. 1. 1. 2. 1. Acondi di ona mento

Informar conforme Descrição dos campos:

- Consdidação: Número Seguencial da consdidação gerado na tela de consdidação Apenas informativo.
- Doc. *master*: Número do documento *master* da consdidação gerado na tela de consdidação Apenas informativo.
- Consdidador: No me do consdidador da carga gerado na tela de consdidação Apenas informativo.
- Ti po: Ti po de acondi di ona ment o será efetuado.
- Contêiner: Número do contêiner selecionado para o acondicionamento Apenas se o tipo contêiner for selecionado.





- Ti po ISO. Ti po ISO do cont
 â ner sel eci onado para o acondi ci ona mento Apenas se o ti po cont
 â ner for sel eci onado Apenas Informati vo.
- Tara: Tara do contê ner selecionado para o acondiciona mento Apenas se o tipo contê ner for selecionado -Apenas Informativo.
- Lacre: 4 opções para inserir os lacres do contêiner Apenas se o tipo contêiner for selecionado.

At enção: Obri gatóri o a sel eção de um contê ner quando a sel eção for do tipo **Contê ner**; Obri gatóri o o cadastro da Tara do contê ner para efetivar o cadastro do acondiciona mento.

1113 Cadastro de plano unitização

No módulo **Aduaneiro**, acessar o menu **Processos**, opção **Consdidação**, no botão **Outras Ações - Acondiciona mento**, botão **Plano de Unitização**.

11131 Pl ano de unitização

Informar conforme Descrição dos campos:

- Plano uritização: Id do plano de uritização;
- Cont ê ner: Nú mer o do cont ê ner sel eci onado para o plano de unitização Apenas informativo;
- Ti po ISO. Ti po ISO do contê ner sel ed onado para o plano de unitização Apenas i rfor mativo;
- Lote: Número do lote sel ecionado para compor o plano de unitização;
- Documento: Número do documento de saída do lote sel edionado Apenas informativo.
- Benefi di ári o: No me do benefi di ári o do lot e sel edionado Apenas i nfor mati vo.
- Quanti dade a unitizar: Quanti dade de vd u mes do l de que será unitizado no contê ner.

Resultados esperados: O Sistema deverá possibilitar o cadastro, edição e exclusão de plano de unitização e a geração da OS.

1.1.1.4 Geração e Execução da OS de Ova no processo de Consolidação

Geração e execução da OS de OVA e OVA pós desembaraço.

1115 Geração Lote Master Documental

Após o registro das informações o Sistema efetuará apenas o registro documental (documento de entrada, lote e itens do lote).

Por meio do botão **consolidar**, gerar o LOTE *MASTER* com base nas informações dos lotes filhotes, itens e acondicionamento.

I mportante: Não existe para metrização para a funcionalidade, basta apenas cadastrar uml de Master.

Resultados esperados: O Sistema deverá possibilitar a consdidação e geração de umlicte *master*.

1.2 Geração do Estoque Físico para Lote MASTER - Consolidação

Efetuar a geração do estoque físico para o lote *MASTER* e efetuar a baixa (saí das) do estoque físico para os lotes fil hotes disponibilizando os documentos de saí da para cálculo do fatura mento.


Para o processo de consdidação, a geração do estoque físico para o lote *MASTER* e a baixa do estoque físico dos lotes filhotes será realizado na função **Consolidar**, localizada no menu **outras ações** da tela de **consolidação**. Este processo será realizado e m conjunto com a geração do LOTE *MASTER*






Para que a consdidação possa ser executada, antes devem ser executados os seguintes processos mencionados anterior mente:

 Cadastrar o processo de consdidação para o consdidador de carga e relacionar os lotes filhotes que serão consdidados.




 Cadastrar o acondiciona mento, ou seja, como será acondicionado os lotes filhotes para o transporte (Contêiner, Não Acondicionar).



• Cadastrar o plano de unitização se o acondiciona mento foi realizado em contrâ ner. Deverá ser gerado um plano por contrâ ner.







• Efetuar a geração da OS de Unitização (OVA) por meio da função Gerar OS Unitização localizada na tela do plano de unitização. Será gerada uma OS de Unitização para cada contêner.








Executar todas as ordens de serviço de OVA (Unitização) geradas para o processo de unitização. O Sistema somente deixará executar a consdidação para a geração do LOTE MASTER se todas as ordens de serviço estiver e m fechadas e os lotes fil hot es não possuir mais sal do e m v du mes pendentes de estufage m



Após a execução das ordens de serviços a consdidação poderá ser realizada a acionando a função Consdidar localizada no botão Outros Ações da tela de consdidação.




- Ao executar a consdidação o Sistema efetuará automaticamente os seguintes processos:
 - o Geração do lote MASTER (Processo documental) em nome do consdidador de carga, com valores referente a soma dos lotes fil hotes para quanti dade de volumes, peso e valor.





- Geração do estoque físico para olote MASTER com base nasinfor mações do estoque físico dos lotes fil hat es.
- Bai xa (saí da) do est oque físi co dos lotes fil hotes. Est e processo será se mel hante a bai xa do est oque físico executado para os lotes de exportação do processo DAC
 - Geração de uma CESP (fícta) para a baixa dos lotes filhotes, vinculando os documentos de saí da dos lotes filhotes.
 - Geração da OS de CARGA, execução da OS, carregamento e fecha mento da OS.
 - Di spori bilização para cá culo de fatura mento dos documentos de saí da vinculados.
- Após a geração da consdidação o novolote MASTER ficará disponível para liberação e carregamento.



No processo de consdidação, caso seja necessário um estorno por algum motivo, é possível efetuar o cancel a mento do LOTE MASTER, mas para que este processo seja executado deverá ser realizado manual mente o estorno do carregamento efetuando a abertura da OS de carga dos lotes filhotes e posteri or ment e o cancel a ment o da OS de carga. Efetivando o estorno será possível realizar o cancel a ment o do lote MASTER no módul o expedição, na função de Cancel a mento de LOTE. Ao cancel ar o LOTE MASTER, o processo de consdidação poderá ser retificado podendo efetuar a geração de um NOVO Lote MASTER posteri or mente.







Importante: Não existe para metrização para a funcionalidade, basta utilizar o processo de consdidação.

Resultados esperados: Execução de todo o processo de consdidação, registro documental, ordens de serviço de unitização, geração do estoque físico para o LOTE MASTER e baixa do estoque físico dos lotes filhotes disporibilizando os documentos de saída para cálculo de fatura mento.